Server Umzug

Einkaufsmonitor



Anleitung zur Einrichtung des Einkaufsmonitors nach einem Serverumzug 1. Download der aktuellen Version

Die aktuelle Version der Software kann über die Homepage heruntergeladen werden: <u>www.httools.de</u> **Preise | Download | Kontakt**

2. Anpassung der Konfigurationsdatei nach Serverumzug

Nach einem Serverumzug muss auf allen lokalen Clients bzw. auf dem Terminalserver die Datei C:\ProgramData\HTtools\Einkaufsmonitor\Settings.ini angepasst werden.

Diese Datei steuert unter anderem den Verbindungsaufbau zum Microsoft SQL Server.

Beispielkonfiguration:

```
[Data]
DataTransfer = 1
KwpDrive = K:
[User]
UserManagement = 1
[DB]
UseSQLite = 0
UseSQLServer = 1
[SqlServer]
Server = DESKTOP-IB5MAU4\KWP
User = bnwin2000_admin
Password = pwk
[Features]
```

A Hinweis: Die Angaben zu Servername, Benutzer und Passwort müssen entsprechend Ihrer Systemumgebung angepasst werden.

3. Lizenzdatei bereitstellen

Die Lizenzdatei mit der Endung *.Lic befindet sich in der Regel im Verzeichnis: K:\EinkaufsMonitor\Installer

Alternativ kann sie beim Support von KWP / HTtools angefordert werden.

Server Umzug

Einkaufsmonitor



4. Installation

Führen Sie das Setup "EinkaufsmonitorInstaller.exe" aus. Starten Sie anschließend den Einkaufsmonitor mit einem Benutzer, der über Administrationsrechte verfügt.

5. Lizenzdatei einlesen

Navigieren Sie im Programm zu: Navigationsleiste \rightarrow ? \rightarrow Informationen \rightarrow Lizenzdatei einlesen

6. Verbindungsparameter zur KWP-Datenbank prüfen/anpassen

Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsparameter zur **KWP-Datenbank (Bnwins)** korrekt eingetragen sind: Menü: Einstellungen → Registerkarte "KWP"

KWP DB Server/Instanz desktop-ib5mau4\KWP

KWP DB Datenbank BNWINS

KWP DB Datenbank Benutzer bnwin2000_user

KWP DB Datenbank Passwort